

## **E.2. Vorlaufsatz (inoffizielle Version zur Steuerung der Version des Mitteilungsfles)**

**Version 04**

**gültig ab 1.12.2003**

**zwingender Einsatz ab 1.3.2004**

Der Vorlaufsatz bezeichnet den Beginn eines Datenbestandes.  
Ein Datenbestand enthält ausschließlich Datensätze zu einer bestimmten Verarbeitung und für einen zuständigen Versicherungsträger (siehe Kapitel C.1./1).

Die Satzlänge des Vorlaufsatzes entspricht der Satzlänge der nachfolgenden Datensätze.

Alle Angaben im Vorlaufsatz sind zwingend, ausgenommen Feld HTEL „Hersteller Telefonnummer“ und Feld SOID „Software-Identifikationsnummer“.

FELD-NR.	POS.	LÄNGE	FELD-NAME	INHALT/BEZEICHNUNG	SIEHE KAPITEL
1	1	20 a/n	IDTEIL	<b>Identifikationsteil</b> SART = 00 Vorlaufsatz	E1 D1
2	21	2 a	PROJ	<b>Projekt "DM"</b> TM=Testdaten zum Projekt "DM"	-
3	23	2 a	BEST	<b>Bestandsbezeichnung/Verarbeitung</b> VM = Versichertenmeldungen BN = Beitragsnachweisungen BG = Lohnzettel SV (Beitragsgrundlagenmeldung) AK = Arbeits- und Entgeltbestätigung für Krankengeld AW = Arbeits- und Entgeltbestätigung für Wochengeld FH = Familienhospiz LF = Lohnzettel Finanz MV = Meldung zum MV-Beitrag durch Vorschreibetriebe	-
4	25	6 a/n	DTNR	<b>Datenträgernummer</b> laufende Nummer des Datenträgers pro übermittelnder Stelle und übernehmenden Versicherungsträger, zwingend nur bei Übermittlung auf Datenträger, kann bei TP-Übermittlungen entfallen.	-
5	31	8 n	EDAT	<b>Erstellungsdatum</b> TTMMJJJJ, zwingend	-
6	39	6 n	EZEI	<b>Erstellungszeit</b> HHMMSS, zwingend	-
7	45	45 a/n	HRST	<b>Herstellername</b> Firmenbezeichnung der übermittelnden Stelle	-
8	90	3 a/n	HKFZ	<b>Hersteller, Internationales Kraftfahrzeugkennzeichen</b> A = Österreich	-
9	93	7 a/n	HPLZ	<b>Hersteller, Postleitzahl</b>	-
10	100	20 a/n	HORT	<b>Hersteller, Ort</b>	-
11	120	30 a/n	HSTR	<b>Hersteller, Straße</b>	-
12	150	2 n	VERS	<b>Versionsnummer der Satzstrukturen</b> Identifiziert die Satzstruktur der dem Vorlaufsatz folgenden Datensätze	D26
13	152	20 a/n	HTEL	<b>Hersteller, Telefonnummer</b> Optische Trennung z.B. Vorwahl/Tel.Nr.-Klappe	-
14	172	70 a/n	SOID	<b>Software-Identifikationsnummer</b> Identifiziert das beim Hersteller für die Erstellung der DM-Daten im Einsatz befindliche Softwareprodukt	-
15	242	5 a/n	VNMF	<b>Versionsnummer Mitteilungsfile</b> (Aktuell nicht Bestandteil der DM- Org.) Dieses Service steht <u>ab 01.12.2012</u> zur Verfügung und dient zur Steuerung in welcher Version die Struktur des .xml - Mitteilungsfile von ELDA rückgemeldet wird (Version 1.2 oder 2.1). Zur Ausgabe der Version 2.1 ist explizit die Versionsnummer „2.1“ einzutragen. In allen anderen Fällen ( zB: leer oder „1.2“, oder jedem anderen Wert im Feld VNMF) wird die Version 1.2 ausgegeben. Die aktuellen Versionen befinden sich auf der ELDA Homepage.	-

16	247	*)	RESE	<b>Reserve</b> *) Die Feldlänge ist so zu wählen, dass Vorlaufsatz und nachfolgende Datensätze die gleiche Satzlänge aufweisen.	-
----	-----	----	------	--	---

a ..... alphabetisch: linksbündig, Grundstellung blank

a/n ..... alphanumerisch: linksbündig, Grundstellung blank

n ..... numerisch: rechtsbündig, Grundstellung 0, führende Nullen, keine Interpunktion (auch kein Dezimalkomma!)